

Инструкция по установке клиента GWX-CS для использования облачных карт Ингит

Скачать дистрибутив программы с сайта www.ingit.ru /Раздел Картографическое ядро
GWX/Закладка Версия/Закладка CS/Линк "Скачать» внизу страницы:

Сборка 14.12.1 от 1 декабря 2014 года


- Усовершенствовать алгоритм расчета рейсов доставки. Теперь маршруты запрещен разворот а в любом месте для подъезда к пункту разгрузки (разгрузки);
- Новая возможность серверной части базового комплекта, теперь сервер :
отсутствии ключа, а с обнаружении ключа автоматически переводится в раб
прошивки ключей в терминальном режиме удаленно, даже если прошива
комплект.


Сборка 14.12.14 от 15 декабря 2014 года

Адаптация к использованию программой Такси-Мастер


- **Скачать (download) программу:** [gwx.V.CS.REL.15-12-2014.zip](http://www.ingit.ru/gwx.V.CS.REL.15-12-2014.zip)

1. Распаковать архив и запустить GWStart.exe -> Откроется стартовое меню





2. Пройти по меню Установка картографического ядра GWX-CS -> Комплект клиентов «...Картографическое ядро GWX-CS...» -> Да -> Принимаю -> Далее по всем страницам до конца установки. Установка завершится появлением окна стартового меню с ярлыками.




На этом установка закончена, теперь проверим работоспособность.

3. В окне стартового меню щелкнуть по ярлыку «Демонстратор базовых функций GWX-API»
Запустится программа-демонстратор.



Надпись в окне GWX-CS свидетельствует о том, что необходимая версия GWX установлена.

4. Загрузим сетевую карту, для этого в меню Файл выберем функцию Add remote Map




Затем в диалоге “Add remote map” установим данные соединения с Сервером карт фирмы «Ингит»:

HOST ввести IP адрес 109.124.101.250

PORT ввести номер порта 8088

LOGIN ввести ключ онлайн доступа к картам

PASSWORD ввести pass



Щелкаем Get map list -> появляется список доступных карт – карт, т.е. открытых для использования в Вашей учетной записи в облаке карт. Запишите имена файлов карт (выделено на рисунке). Имена потребуются для задания сетевого пути доступа к карте в используемой программе такси.

Далее встаем на карту -> щелкаем Open select map -> карта загружается

Если карта загружается, значит все установлено и работоспособно, можно переходить к настройкам использования карт Ингит в программе такси.

В программе **Такси Мастер**, надо при запуске установить основную карту ИНГИТ, а после запуска программы в Меню Настройки в ветке Карта устанавливается строка – Путь к карте (рис. ниже). В эту строку необходимо записать:


Map://Login:Password@109.124.101.250:8088\<имя файла карты>.chart,
где

Login Password через двоеточие - данные вашей учетной записи в облаке карт, полученной от фирмы Ингит.

Далее после разделителя «@» записывается IP- адрес облака карт 109.124.101.250 и через двоеточие порт 8088

Далее после обратного слеша «\» имя файла карты – это то имя файла доступной карты, которое Вы записали (в примере на рис. volsub.chart)

На рисунке показан вид окна Настройки программы Такси-Мастер



В программе **Infinity Taxi** на панели Инструменты надо открыть Администрирование, затем Параметры системы

На панели Параметры системы открыть ветку Карты, затем открыть ветку Ингит

В строке Имя карты на сервере ввести строку соединения

Map://Login:Password@109.124.101.250:8088\<имя файла карты>.chart

Например:

Имя файла карты Москвы: msksub_y.chart

Имя файла карты Санкт-Петербурга: spbsub_y.chart

Имя файла Владимир и Владимирская область: карты vladsub.chart

